
Il s'agit d'un assemblage de deux planches de longueur 30cm par 10 cm.

A l'ouverture de SketchUp, on choisit


L'unité est donc le millimètre




Choisir la **vue de face** 

Pour modéliser la planche, on va tracer un rectangle de 300 mm par 100 mm.

- Sélectionner l'outil **rectangle** 

- Cliquer sur l'origine (le point de départ) 


- Déplacer la souris vers le haut et vers la droite 

LACHER LA SOURIS SANS CLIQUER !


Utiliser le clavier pour entrer les dimensions du rectangle


Taper **300;100** ça apparait en bas à droite.

Valider avec la touche **Entrée**



- Passer en vue iso  , on va donner de l'épaisseur à notre rectangle.


- Sélectionner l'outil **Pousser/Tirer**  et cliquer sur la surface du rectangle.

- Déplacer la souris vers le haut et vers la droite 

LACHER LA SOURIS SANS CLIQUER !

Utiliser le clavier pour entrer l'épaisseur de la planche


Taper **15** et valider avec la touche **Entrée**




En tournant la molette, on peut faire un zoom et en appuyant sur la molette, on peut déplacer notre point de vue.



Passer de l'autre côté de la pièce.



- Choisir l'outil rectangle  et cliquer sur l'extrémité en haut à droite de la planche




- Placer le pointeur de souris sur l'arête du bas.


LACHER LA SOURIS SANS CLIQUER !

Utiliser le clavier pour entrer la largeur du rectangle.

Taper **;15** et valider avec la touche **Entrée**



- Sélectionner l'outil **Pousser/Tirer**  et cliquer sur la surface du rectangle.





- « Tirer » la surface « vers soi »

LACHER LA SOURIS SANS CLIQUER !


Utiliser le clavier pour entrer l'épaisseur de la planche


Taper **300** et valider avec la touche **Entrée**





- Avec l'outil ligne , on peut faire apparaitre les traits de la planche

Au-dessus 

et au-dessous 

L'outil cotation  permet d'afficher les dimensions.

